


Работа со взвешиванием животных в приложении M-Complex

1. [Подключите Весовой модуль и RFID-сканер к мобильному устройству по Bluetooth.](#)
2. Откройте приложение M-Complex.

На главном экране приложения нажмите на иконку весов.

Система отобразит экран взвешивания животных.



3. Используйте RFID-сканер для считывания меток животных.

В момент сканирования система зафиксирует номер животного и его вес.

4. После фиксации номера и веса животного на основном экране Взвешивания система отобразит последнее взвешенное животное, его номер и вес.

После этого система снова будет готова к сканированию следующего животного.

□ Для редактирования веса последнего животного нажмите на вес животного.


Для удаления взвешенного животного, нажмите на крестик справа.



5. Для доступа к полному списку взвешенных животных, нажмите на иконку  Система предоставит список с номерами и весом всех взвешенных животных. Вы можете редактировать вес каждого животного и удалять их из списка. В верхней части страницы будет указан общий вес всех взвешенных животных.



6. По завершению взвешивания животных перейдите на главный экран приложения. Нажмите на Меню и выберите пункт "Отправка данных". Основная система M-Complex создаст событие "Взвешивание" на основе данных из приложения.



Примечания:

1. Для проведения тарирования нажмите кнопку Тарирования  на основном экране Взвешивания, чтобы сбросить вес на весах к 0.
*Тарирование - установка показаний весов на ноль, когда на грузоприёмном устройстве находится груз.

2. При взвешивании животного без RFID метки установите ему метку и отсканируйте ее RFID-сканером.

Система предложит привязать метку к животному; в строке Поиск введите основной номер животного.

Нажмите "Установить RFID".

После привязки метки повторно отсканируйте ее, система зафиксирует номер и вес животного.

3. Если при считывании RFID метки система показывает, что метка не привязана к животному, привяжите метку (см. пункт 2) и отсканируйте метку повторно.